


# 汚物処理マニュアル

## STEP1 作業時の服装



## セット内容



【注意】塩素系の商品は、酸性タイプのもと混ぜると有害な塩素ガスが発生し危険です。また、作業時は保護メガネを着用してください。

## 他に準備するもの



## STEP2 処理前の準備 (汚染を拡げない為に、処理前に必要準備物を用意しておく)

### 除菌液の準備 (必要に応じた量を作る)

#### 床が「じゅうたん、色もの」以外の場合

(床が色もの場合、脱色または変色することがあります)

**原液** 塩素系泡洗浄剤  
※商品名: 泡洗浄ハイター1000



① 原液を直接スプレー

【使用上の注意】ご使用になる洗浄剤本体の表示(使い方、使用上の注意、使えないもの)をよく読んでからお使いください。大理石にはご使用できません。

#### 床が「じゅうたん、色もの」の場合

(塩素系除菌漂白剤が使えない時)


**50倍** 厨房用酸素系粉末漂白剤  
※商品名: キッチンワイドハイター



① めるま湯2L ② 40g(50mL)計量 ③ よく混ぜる

### 紙製ヘラの組立て

すぐに使えるよう、事前に折りぐせをつけておくことをお勧めします。



上記の①→②→③の順で組み立てる



仕上がり図

### 高吸収シートの準備



高吸収シートを切りはなす(多めに準備しておくこと)

### ポリ袋のセット



ポリ袋を2重にセットする


## STEP3 作業手順

STEP1 参照

STEP2 参照



① 処理前の準備を行う。




② 汚物に高吸収シートをかぶせる。

※衣類・敷物・家具に液がつくと脱色するので注意する




③ 汚物を高吸収シートごとヘラですくい取る。




④ ポリ袋に回収する。  
※使い終わった紙製ヘラも。



⑤ 1枚目のポリ袋の口を縛る。



⑥ 除菌液をまく。  
※壁など周辺の出来る限り広い範囲を処理する。



⑦ 高吸収シートで拭き取り、ビニール袋へ入れる。その後、スプレー箇所に残らないよう、中央に向かって拭き取る。



⑧ 靴カバー→手袋→メガネ→エプロン→帽子→マスクの順に脱ぎ、2枚目のポリ袋に入れ、口を縛り捨てる。

【手袋・エプロンの外し方】参照



⑨ 処理後、速やかに薬用石けんでの手洗い・うがいを充分に行う。

※最後に処理した範囲を水拭きすることをすすめます

### 手袋の外し方



### エプロンの外し方

